
## 三、土炒(人)定义

- \* 将净制或切制后的药物与灶心土拌炒的方法。
- \* 土: 灶心土, 又称伏龙肝; 黄土; 赤石脂。
- \* <u>灶心土</u>:温中燥湿、止呕、止血、止泻 由硅酸盐、钙盐、氧化铝、氧化铁等组成。还含有多种碱性化合物,如氧化钠、氧化镁、氧化钙等

# 三、土炒(二)目的

- \*增强 牌止泻的功能
- > 五行学说,脾属土,黄属土
- 灶心土含有大量的碱性化合物,有中和胃酸的作用。







100kg 药物,用土 25 ~ 30kg (净选 SP)

(五)火力、火候

中火

均匀挂土;透出土香

#### 三、土炒

## (六)适用药物

\*用来炮制具补脾止泻功效的药物。 (山药、白术)

#### (七) 注意事项

- 1. 药物加入: 土粉炒至灵活状态,要适 当调节火力,防止药物烫焦
- 2. 火力适当: 土温过高,药物易焦糊; 过低药物内部水分及汁液渗出较少,粘不住 灶心土。
  - 3. 灶心土的使用:用土炒制同种药物时,可连续使用,若土色变深时,应及时更换新土



#### 土炒

------ 白术

( P95 )

- 本品为菊科植物白术的干燥根茎。
- ☼ 《 [处方用名]白术、土炒白术、炒白术。

• [历史沿革] 熬黄、土炒、炒黄、米泔浸等,现行主要有土炒、麸炒等炮制方法。



#### 土炒

#### ------ 白术炮制方法及鉴别要点

	日外也則刀		
炮制品	操作要点	鉴别要点	

土炒白术

炒白术

白术 去杂质,润透,切厚 表面黄白色或淡黄棕色, 片。 气清香。

> 土炒至药物表面均匀 表面杏黄土色,附有细土 挂土粉,色加深。 末。









#### ----- 白术炮制作用及应用

炮制品	炮制作用	临床应用
白术	味苦、甘,性温。归脾、胃经。具有健脾益气,燥湿利水,止汗,安胎的作用。生品以健脾燥湿,利水消肿力胜。	用于脾虚食少,腹胀泄泻 ,痰饮眩悸,水肿,自汗, 胎动不安
土炒白术	以健脾止泻力胜	多用于脾虚食少,泄泻便 溏
炒白术	以健脾益气力盛,增 强健脾作用,并能缓和 燥性	用于脾胃不和,运化失常 所致的食少胀满,倦怠乏力 ,表虚自汗,胎动不安。



#### 土 炒 ----- 山药 ( P96 )

- ふ本品为薯蓣科植物薯蓣的干燥根茎。
- · [处方用名]山药、怀山药、土炒山药、炒山药
- [历史沿革]蒸、姜炙、炒黄、酒浸等,现行主要有土炒、麸炒等炮制方法。

### 土炒

	山约旭制力法及釜加妛只		
│ │ │ │ │   	<b>操作</b> 更占	<b>火</b>	

シロ・ルシ HH 亚川义杰

取原药材,除去杂质, 表面白色或淡黄色,无臭 山药 洗净,润透,切厚片,干 燥

麸炒 表面淡黄色,偶有焦斑, 山药

麸炒至药物表面呈黄色 略具焦香气。

土炒至药物表面均匀挂土 表面土红色, 粘有土粉, 土炒 粉,色加深 山药 略具土香气



